# Gmail の利用開始・移行手順について

本日3月21日(水)より、新メールシステム (Gmail) の提供を開始しました。 以下、Gmail 利用にあたっての利用開始・移行手順についてご説明致します。

# **【1】Gmail 利用開始・移行スケジュール**

Gmail 利用開始・移行のスケジュールは以下の表および図の通りとなっています。

3月21日(水)から5月14日(月)12:00までの並行期間内にGmailへの切替を完了するようお願い致します。

3月21日(水)	Gmailテスト運用開始
3月21日(水)	現メールシステムと Gmail の並行期間
~5月14日(月)12:00	※Gmailの利用を推奨します。
4月2日(月)	Gmail 本運用開始
5月14日(月)12:00	現メールサーバからのメール配送停止
~6月11日(月)12:00	GraceMail (現 Web メール) 利用制限 (閲覧可・送受信不可)
6月11日(月)12:00	GraceMail 利用停止

	3/14(水)	3/21 (7K)	5/14(月)12:00 6/	′11(月)12:00
<b>★</b> 現メールシステム		<i>\////</i>	////}	
メール配送	メールが届きます	7///	× メールか	「届かなくなります
メーラの利用	送受信可能	'////	× 送受信で	きなくなります
GraceMailの利用	送受信可能	////	閲覧のみ	× 閲覧不可
GraceMailのデータ	Gmailへ 移行されます × こ	れ以降のデータは移	行されません	
		7///	<mark>期間】</mark> mailの利用を推奨します	
★Gmail			/////	
メール配送	メール	が届きます		
送受信		送受信	可能	
			/////	

### 【2】各種マニュアル

Gmail の利用開始に必要となるマニュアルには以下のものがあります。必要に応じて参照してください。

Gmail (ブラウザ) の利用を開始するには	① Gmail 利用マニュアル
Gmail ヘデータを移行するには	② PC でのメーラ設定
	③ メーラから Gmail へのデータ移行
※利用形態により参照すべきマニュアルが異な	④ アドレス帳の移行(GraceMail → Gmail)
ります。どのマニュアルが必要になるかについ	⑤ アドレス帳の移行(メーラ → Gmail)
ては、【3】を参照してください。	⑥ メールの振り分け
	⑦ メールの転送設定
メーリングリストを管理するには	⑧ メーリングリスト利用マニュアル

#### 【3】データの移行に伴う操作

- ※メールサーバに残っているデータについては、管理者側では移行していません。(GraceMail もしくはメーラに取得済のデータがあると考えられるため)
- ※メールの転送設定の移行の際、Gmail での設定後は「まるごとメール転送設定」「GraceMail」の転送設定 を解除してください。旧設定が残っていると、3月21日(水)から5月14日(月)までの並行期間はメール が二重に届くことになりますのでご注意ください。

### (1) GraceMail (これまでの Web メール) から Gmail (ブラウザ) に移行する場合

(1) all abound 1. ( = 100 ( co) now 2. 727 % 3 and 1. ( 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			
データ内容	移行方法	移行マニュアル	
メールデータ	システム管理者側で「受信箱」「送信済」	ユーザ操作不要	
	「下書き」およびユーザ作成フォルダ内		
	のメールを Gmail へ移行しています。		
	※「SPAM」「spam」フォルダのメール・		
	ゴミ箱の中身は移行されません。		
アドレス帳	ユーザが操作します。	④ アドレス帳の移行	
		(GraceMail→Gmail)	
メール振り分けルール	ユーザによる再設定が必要です。	⑥ メールの振り分け	
転送設定	ユーザによる再設定が必要です。	⑦ メールの転送設定	
署名	ユーザによる再設定が必要です。	① Gmail 利用マニュアル	

注1:管理者側でデータ移行を行った際、添付ファイルに「.exe」「.bat」のあるメールや、1通あたり25MB を超える大容量のメールは移行されなかった可能性があります。気になる方はお問い合わせください。 Gmail の件数表示はデフォルトでは「スレッド」の件数になっており、メール件数と一致しません。 メール件数を表示させたいときは、「スレッド」表示をオフにしてください。

注2:3月14日以降にGraceMailで送信したメール・保存した下書きは移行されません。

#### (2)パソコンのメーラ (Windows Live メール, Thunderbird など) をご利用の場合

※SSL 通信の設定に対応していない古いメーラでは利用できません。

#### (2-1) POP で使用していて、そのままメーラを使用する場合

データ内容	移行方法	移行マニュアル
メールデータ	データ移行は発生しませんが、メーラの	② PC でのメーラ設定
	送受信に関する項目をユーザ操作で再	
	設定する必要があります。	
アドレス帳	データ移行は発生しません。	移行不要
メール振り分けルール	データ移行は発生しません。	移行不要
転送設定	ユーザによる再設定が必要です。	⑦ メールの転送設定
署名	データ移行は発生しません。	移行不要

- 注1:3月14日からユーザが Gmail へ切り替えるまでは、既存のメールサーバと Gmail の両方にメールが届くため、メーラの設定で受信先を Gmail に切り替えた直後は、既に受信したメールを再度受信してしまうことがあります。重複受信を避けたい場合は、メーラの設定をする前に Gmail 上からメーラで受信済のメールを削除する必要があります。
- 注2:迷惑メールに判定されたメールはPOPでは受信することができません。いったんブラウザでGmailにログインし、迷惑メールを解除してください。また、今後も同じ送信者から受信するときは、フィルタの設定で送信者を「迷惑メールにしない」に設定しておくことをお勧めします。

(迷惑メールの解除・フィルタの設定手順は「①Gmail 利用マニュアル」を参照してください。)

### (2-2) IMAP で使用していて、そのままメーラで IMAP を使用する場合

		•
データ内容	移行方法	移行マニュアル
メールデータ	ユーザが操作します。	③ メーラから Gmail へのデータ移行
アドレス帳	データ移行は発生しません。	移行不要
メール振り分けルール	ユーザによる再設定が必要です。	⑥ メールの振り分け
転送設定	ユーザによる再設定が必要です。	⑦ メールの転送設定
署名	ユーザによる再設定が必要です。	なし(各メーラで設定してください)

## (2-3)メーラから Gmail (ブラウザ) に移行する場合

データ内容	移行方法	移行マニュアル
メールデータ	ユーザが操作します。	③ メーラから Gmail へのデータ移行
アドレス帳	ユーザが操作します。	⑤ アドレス帳の移行(メーラ→Gmail)
メール振り分けルール	ユーザによる再設定が必要	⑥ メールの振り分け
転送設定	ユーザによる再設定が必要	⑦ メールの転送設定
署名	ユーザによる再設定が必要です。	① Gmail 利用マニュアル

## 【4】メーリングリストの管理について

- ・メーリングリスト管理画面は3月21日(水)より切り替わります。
- ・新しい管理の手順については、「**⑧メーリングリスト利用マニュアル**」をご参照ください。
- ・メーリングリストのアドレス、所属メンバー、メーリングリスト設定(「メンバー以外も投稿可」など) についてはシステム管理者側で移行していますので、基本的にメーリングリスト管理者側での操作は必要 ありません。なお、「保存書庫」内のアーカイブは移行されておりませんのでご了承ください。
- ・メーリングリストから届くメールについては、通常のメールと同様の流れになります。

以上