

このマニュアルは Windows 11 (Arm 搭載デバイス) で VPN 接続を行う手順を示したものです。

※通常の Windows 11 は Win (x64) 版のマニュアルをご覧ください。

【1】から【3】までの作業は初回のみ必要です。2回目以降は【4】の説明をご覧ください。

【0】はじめに

VPN(Virtual Private Network)とは、インターネットに繋がっている自宅などの学外コンピュータを学内にあるコンピュータと同様に扱えるようにする技術のことです。この技術により本来は学内限定であるサービスを学外でも利用できるようになります。

VPN 接続を行うためには①インターネット環境があること、②使用している PC の OS がクライアントソフトに対応するバージョンであること、の2点が必須の条件となっています。

なお、プロバイダや他大学内のネットワーク、利用しているセキュリティソフトによっては VPN 接続ができないこともありますので、ご注意ください。

【1】VPN Client (Cisco Secure Client)のダウンロード

①ブラウザ (Google Chrome 等) を起動し、下記 URL から Google Drive にアクセスします。

※アクセスには和光大学アカウントでのログインが必要です。


URL: <https://x.gd/fp7au>



②下記フォルダ内からインストーラーをダウンロードします。

保存場所: [配布用] > [Cisco Secure Client] > [Windows (ARM)]

インストーラー: cisco-secure-client-win-arm64-(バージョン)-predeploy-k9.zip



【2】VPN Client のインストール


①ダウンロードした ZIP ファイルを解凍（展開）後、以下 2 ファイルを実行しそれぞれインストールを行います。

[実行ファイル]

- cisco-secure-client-win-arm64-(バージョン)-core-vpn-predeploy-k9.msi
- cisco-secure-client-win-arm64-(バージョン)-dart-predeploy-k9.msi

※インストール手順に違いはないため、以下②～④の説明は[core-vpn-predeploy-k9.msi] 実行時の画像を用いた説明になります。

②[Next >] → [I accept the terms.....]を選択し[Next >]をクリックします。




③[Install]をクリックします。

※ユーザーアカウント制御のポップアップが表示された場合は[はい]をクリックします。



④インストールが完了するとポップアップが表示されるので[Finish]をクリックします。




【3】VPN クライアントの設定【初回のみ】

①「Cisco Secure Client」を起動し、テキストボックスに以下の URL を入力し、[接続]をクリックします。

URL: <https://vgate.wako.ac.jp/User>



②認証画面が表示されるので、和光大学アカウントの[ユーザ名]と[パスワード]を入力して[OK]をクリックしてください。(ユーザ名は[○○@wako.ac.jp]の○○の部分です)




③VPN 接続されていることを確認し、[切断]をクリックします。




【4】VPN サーバへの接続と切断【ここからは VPN 接続を行う際に毎回必要となる手順です】

接続の前に、コンピュータがインターネットを利用できる状態 (Web サイトの閲覧や、メールの送受信などができる状態) になっていることを確認してください。

①「Cisco Secure Client」を起動し、プルダウンから[vgate.wako.ac.jp]を選択し、接続をクリックします。




②認証画面が表示されるので、和光大学アカウントの[ユーザ名]と[パスワード]を入力して[OK]をクリックしてください。(ユーザ名は[〇〇@wako.ac.jp]の〇〇の部分です)



③ユーザ認証が成功すると、タスクトレイに  (鍵付き) のアイコンが表示されます。

④VPN の接続を終了するときは、 アイコンをクリックして下の画面を表示し [切断]をクリックします。
接続が終了するとアイコンが  に変化します。

再び接続の必要がある場合には【4】①～④の手順を改めて行ってください。



【注意】 VPN 接続は、1 時間何もせずに放置していると自動的に切断されますが、VPN 利用中はバッテリー消費が早まるため使用しないときは接続を解除することを推奨します。

【備考】 VPN 接続がされているときに利用できる主なサービスは以下の通りです。

- ・ 個人用フォルダの利用
- ・ 授業用フォルダの利用
- ・ グループフォルダの利用
- ・ 和光大学アカウントのパスワードの設定変更
- ・ 図書・情報館で提供している Web 上の電子ジャーナル・データベースの利用

問い合わせ先 和光大学附属梅根記念図書・情報館
[図書情報課 情報システム係 (図書・情報館 3 階)]
(平日 8:50-18:00・土曜 8:50-16:50 平常授業時)

TEL : 044-989-7475 FAX : 044-989-2250

E-Mail : icc@wako.ac.jp HP : <https://www.wako.ac.jp/library/icc.html>

お問い合わせの際はお名前・ユーザ名・連絡先をお知らせください。

