

図書・情報館では学内に Wi-Fi（無線 LAN）を導入しており、ノート PC やスマートフォンなどを簡単に大学のネットワークに接続できます。利用方法によって2つの Wi-Fi（SSID）があります

[wako] …初回設定に設定すれば、以降は認証なしで利用できます。個人所有の端末でご利用ください。



[wako02]…初回設定+利用時に毎回ログインが必要です。複数人で共用する端末でご利用ください。

【1】SSID「wako」の利用設定

詳細な画面付きの
マニュアルはこちら



[Windows11]

1. 画面右下の  または  をクリックして[wako]を選択し、接続をクリック。
2. [ユーザ名][パスワード]に和光大学アカウントを入力して[OK]をクリック。

[iPhone・iPad]

1. [設定]-[Wi-Fi]-[ネットワーク]の中から[wako]をタップ。
2. [ユーザ名][パスワード]に和光大学アカウントを入力し、[接続]または[Join]をタップ。
3. [証明書]の画面が出たら[信頼]をタップ。

[Android]

1. [設定]-[ネットワークとインターネット]-[Wi-Fi]から[wako]を選択。
2. 設定画面で以下の通り選択・入力し[接続]をタップ。

EAP 方式：[TTLS] フェーズ2 認証：[PAP] CA 証明書：[検証しない]

ID・パスワード：和光大学アカウントのユーザ名・パスワードを入力

※Android は機種によって設定画面が異なります。これらの項目が表示されていない場合は、長押ししたり[詳細オプション][ネットワークを変更]などを開いたりしてみてください。




※Android 11 以降の機種で「CA 証明書：検証しない」が選択できない場合があります。

この場合は2の設定画面で以下の通り選択・入力し[接続]をタップしてください。

EAP 方式：[TTLS] フェーズ2 認証：[PAP] CA 証明書：[システム証明書を使用]

オンライン承認ステータス：[検証しない] ドメイン：[* .wako. ac. jp]を入力

ID・パスワード：和光大学アカウントのユーザ名・パスワードを入力




画面に表示されていない
場合は下へスクロール



【Mac】（画像は macOS Sequoia 15.1 のもの）

1. 画面右上にある[Wi-Fi]アイコンボタンをクリックし、リストから[wako]を選択。
 2. [ユーザ名][パスワード]に和光大学アカウントを入力し、[接続]をクリック。
 3. [証明書を検証]の画面が表示されたら[続ける]をクリック。
 4. Mac 本体の管理者ユーザ名とパスワードを入力し、[設定をアップデート]ボタンをクリック。
- ※和光大学アカウントではなく、Mac 本体の管理者ユーザ名とパスワードを入力してください。



【2】SSID「wako02」の利用設定

1. **【事前設定】** 各デバイスの Wi-Fi 設定から[wako02]を選択し、接続をクリック/タップ。
2. **【事前設定】** 事前共有キーに[0b4qeth95e5yi]を入力。
3. **【利用時に毎回実施】** [wako02]に接続後、ブラウザで認証画面を開き、[ユーザ名][パスワード]に和光大学アカウントを入力してログインする。
認証画面 URL <https://auth.wako.ac.jp/>

【3】利用時の注意事項

- ・ Wi-Fi に接続できない場合や、電波が弱く感じる場合は、PC やスマートフォンの Wi-Fi 機能を入切し、接続し直してみてください。
- ・ 和光大学アカウントのパスワードを変更した場合は、Wi-Fi の設定を削除して接続し直してください。

問い合わせ先 和光大学附属梅根記念図書・情報館
[図書情報課 情報システム係（図書・情報館3階）]
（平日 8:50-18:00・土曜 8:50-16:50 平常授業時）

TEL : 044-989-7475

FAX : 044-989-2250

E-Mail : icc@wako.ac.jp

HP : <https://www.wako.ac.jp/library/icc.html>

お問い合わせの際はお名前・ユーザ名・連絡先をお知らせください。

